

CoreLogic®

Auxiliaire de travail

Utilisation du mode Vertex sur les blocs

Issue 2
16 Juin 2023

Le mode Vertex sur les blocs

Cet auxiliaire de travail vous guidera dans l'utilisation du mode Vertex sur les blocs dans un plan d'étage.


Les tâches suivantes sont décrites dans ce document:

- Utiliser le mode Vertex sur un bloc non fixé
- Placer un bloc sur un mur angulaire
- Utiliser le mode Vertex sur un bloc dans l'éditeur de murs

Note: Ce document a été créé en utilisant une compagnie d'assurance de démonstration avec des paramètres génériques. N'oubliez pas que vos écrans peuvent apparaître légèrement différents. Consultez les directives spécifiques de votre compagnie d'assurance pour connaître les paramètres appropriés de réclamation et de devis.


Utiliser le mode Vertex sur un bloc non fixé

- Dans un plan d'étage, sélectionnez la **Pièce** du plan d'étage à laquelle vous souhaitez ajouter un bloc en cliquant n'importe où sur cette **Pièce**.




Note: La pièce devient bleue lorsqu'elle a été sélectionnée. Sélectionnez plusieurs pièces à la fois en appuyant sur la touche CTRL tout en cliquant sur les pièces souhaitées.

- b. Dans l'onglet **Pièce**, cliquez sur **Bloc** pour ajouter un bloc à la (aux) pièce(s) sélectionnée(s)



- c. Cliquez sur le **Bloc** pour le faire glisser jusqu'à la position souhaitée dans la pièce. Ajustez la taille du bloc en cliquant et en faisant glisser l'une des poignées carrées, ou en cliquant sur les chiffres de mesure bleus.




- d. Sélectionnez le **Mode Vertex** dans le ruban de l'Éditeur de Blocs pour entrer dans le Mode Vertex.




Note: Les poignées carrées du bloc deviennent circulaires en Mode Vertex.

- e. Saisissez la poignée circulaire  et tirez pour créer l'angle ou la forme souhaitée pour le bloc.




- f. Continuez jusqu'à ce que la forme finale soit créée. Les mesures peuvent également être ajustées en cliquant sur les chiffres à l'intérieur du bloc et en saisissant la mesure souhaitée.



- g. Cliquez n'importe où à l'extérieur du **Bloc** ou cliquez à nouveau sur **Mode Vertex** dans le ruban pour quitter le mode Vertex.


Placer un bloc sur un mur angulaire

- a. Dans un plan d'étage, mettez en surbrillance le mur angulaire d'une pièce en cliquant sur le mur.




Note: Un mur en surbrillance s'affiche en bleu, par rapport à la couleur grise normale.


b. Sélectionnez **Éditeur de Murs** dans le ruban Éditeur.




c. Dans l'Éditeur de Murs, cliquez sur **Bloc** dans la section **Ajouter** du ruban.





Par défaut, le bloc sera placé au centre du mur.



d. Faites glisser le bloc jusqu'à la position souhaitée sur le mur.





e. Ajustez la taille du bloc en saisissant une des poignées carrées et en l'agrandissant verticalement ou horizontalement. Les mesures peuvent également être ajustées en cliquant sur les chiffres bleus à l'intérieur du bloc.




Note: Si le bloc est déplacé dans un coin de la pièce, il s'y encliquettera.


- f. Pour ajuster davantage le bloc sur le mur angulaire dans le coin de la pièce, cliquez sur **Plan d'étage** pour sortir de l'Éditeur de murs.






- g. Mettez le **Bloc** en surbrillance en cliquant n'importe où à l'intérieur de celui-ci.



- h. Sélectionnez le **Mode Vertex** dans le ruban.




- i. Saisissez la poignée circulaire  et tirez pour créer l'angle ou la forme souhaitée pour le bloc.



- j. Cliquez n'importe où à l'extérieur du **Bloc** ou cliquez à nouveau sur **Mode Vertex** dans le ruban pour quitter le mode Vertex.

Utiliser le mode Vertex sur un bloc dans l'éditeur de murs


- Dans un plan d'étage où un bloc a été ajouté à une pièce et placé sur un mur, mettez le mur en surbrillance en cliquant dessus.




- Sélectionnez l'**Éditeur de murs** dans le ruban Éditeur.





- Mettez le **Bloc** en surbrillance en cliquant n'importe où à l'intérieur de celui-ci.




d. Sélectionnez le **Mode Vertex** dans le ruban Éditeur.



e. Saisissez et tirez les poignées circulaires du **Bloc** jusqu'à ce que le bloc ait atteint la forme souhaitée. Les mesures peuvent également être ajustées en cliquant sur les chiffres bleus à l'intérieur du bloc.





- f. Cliquez n'importe où à l'extérieur du **Bloc** ou cliquez à nouveau sur **Mode Vertex** dans le ruban pour quitter le mode Vertex.



About CoreLogic

CoreLogic is the leading provider of property insights and solutions, promotes a healthy housing market and thriving communities. Through its enhanced property data solutions, services and technologies, CoreLogic enables real estate professionals, financial institutions, insurance carriers, government agencies and other housing market participants to help millions of people find, buy and protect their homes. For more information, please visit corelogic.com.

For additional information, please visit [CoreLogic.com](https://corelogic.com).

© 2023 CoreLogic, Inc. All rights reserved.

CORELOGIC and the CoreLogic logo are trademarks of CoreLogic, Inc. and/or its subsidiaries. All other trademarks are the property of their respective holders.